

## BioStar2 관리자 생성, 변경, 삭제 방법

---

SUPREMA / 기술지원팀

## [정의]

☞ BioStar 2 관리자 생성, 변경, 삭제가 필요할 때

## [관리자 생성 방법]

### 1) BioStar 2 로그인

- 사용자 메뉴 클릭
- “사용자 추가” 버튼 클릭 또는  
검색 화면에서 등록된 “사용자 이름”을 입력 후 “찾기” 버튼 클릭



### 2) 이름 입력

- 권한 등급 선택  
(※ 프로그램 설치 시 설정한 ID: 1 번의 경우 전체 관리자로 비활성화 되어 있음, 변경 불가)
- 로그인 ID 입력
- 암호, 암호 확인 입력
- 우측 하단 확인 버튼 클릭

크리덴셜

- ☐ PIN
- 인증 모드: ☒ 광학 기반
- 크리덴셜:
- 1:1 복원 등급: ☐ 광학 기반

종류	카드 데이터 형식	요약	할당 카드 정보
얼굴	-	1	
CSN	-	ID: 3457898827	

## [관리자 변경 방법]


### 1) BioStar 2 로그인

- 사용자 메뉴 클릭
- 검색 화면에서 등록된 "사용자 이름"을 입력 후 "찾기" 버튼 클릭




### 2) 로그인 ID 입력

- 암호, 암호 확인 입력
- 우측 하단 확인 버튼 클릭




## [오류사항 확인]


1) 입력한 로그인 ID 가 등록된 로그인 ID 면 안됨



2) 암호가 연속되는 문자, 키보드 문자 혹은 숫자 입력되면 안됨



### 3) 암호(패스워드)가 최소 복잡성을 만족해야 됨



## [관리자 삭제 방법]

### 1) 1) BioStar 2 로그인

- 사용자 메뉴 클릭
- 검색 화면에서 등록된 "사용자 이름"을 입력 후 "찾기" 버튼 클릭



### 2) 권한 등급: 없음 선택

- 우측 하단 **확인** 버튼 클릭

